

- Le bureau** : constitué d'une **image de fond**, des **raccourcis** pour lancer les applications, de la **barre des tâches** et du bouton **démarrer**.
- Gérer les comptes utilisateurs** : menu **Démarrer** > **Panneau configuration** > **Comptes d'utilisateurs**.
- Faire apparaître le Bureau** : **bouton à droite** de la barre des tâches ou touches **Windows + Espace**.
- Personnaliser le bureau** : **clic-droit** sur une zone libre du bureau. Dans le menu qui s'affiche sélectionner **Propriétés**.
- Créer un raccourci** : menu **Démarrer** > **tous les programmes**, **clic-droit** sur le programme et **Envoyer vers Bureau** (créer un raccourci).
- Fichiers et dossiers** : un **dossier** contient **plusieurs fichiers** ou **sous/dossiers**. Un **fichier** contient du **texte**, une **image**, une **musique**, etc.
- Menu contextuel** : **Clic-droit**, sur le bureau ou un dossier, **Shift + Clic-droit** ouvre un **menu contextuel étendu**.
- Correction automatique des problèmes** : menu **Démarrer**, saisir en recherche, **problèmes**, sélectionner **Résolution des problèmes**.
- Stocker vos informations** : Utiliser les dossiers, **Documents**, **Images**, **Musique** et **Vidéo**. Vous pouvez créer vos propres **bibliothèques**.
- Réaliser une capture d'écran** : menu, **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Outil Capture**.
- Lancer un programme en tant qu'administrateur** : **Clic-droit** sur le programme à lancer et **Exécuter en tant qu'administrateur**.
- Fichiers, lecteurs cachés** : **Démarrer** > **Panneau Configuration** > **Apparence Personnalisation** > **Options dossiers** > **Affichage**.
- Opérateurs avancés de la zone Recherche** : entre **guillemets** recherche exacte, précédé du **tiret** pour exclure. Ex: "**windows**" -**adresse**
- Renommer une série de fichiers à la volée** : **sélectionner les fichiers** à renommer, **Clic-droit** puis **Renommer**, saisir le nouveau **nom**.
- Supprimer les fichiers volumineux inutiles** : **Démarrer** > **Ordinateur** dans le champ de recherche, saisir **taille** : (taille 2 points).
- Connaître sa version de Windows** : menu **Démarrer** et **clic-droit** sur **Ordinateur**, puis **Propriétés**.
- Gestion des fenêtres Windows** :  en haut à droite,  envoi en barre des tâches,  réduire ou agrandir,  fermer.
- Paramétrer la barre d'état** : **Clic-droit** dans une zone vide de cette barre d'état.
- Déplacer une fenêtre** : **cliquer** et **glisser** depuis la **barre de titre** de la fenêtre.
- Accès aux unités de stockage** : bouton **Démarrer** puis option **Ordinateur**.
- Démarrage en mode sans échec** : après le chargement du BIOS, touche **F8** (ou F5 si F8 ne fonctionne pas)
- Utilitaires système** : menu **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Outils système**.
- Résolution des problèmes** : menu **Démarrer** > **Panneau configuration** > **Système sécurité** > **Rechercher et résoudre des problèmes**.
- Vérifier la stabilité du système** : menu **Démarrer**, saisir en recherche, **fiabilité**, sélectionner **Afficher l'historique de fiabilité**.
- Passage clavier Azerty en Qwerty** : **Maj + Alt Gr** ou **Maj + Alt** ou enfin **Alt + Maj**.
- Annuler une impression bloquée** : bouton **Démarrer**, commande **services.msc** > **Spooleur d'impression** > **Arrêter** et vider le spouleur.
- Vider le spouleur d'impression** : vider le dossier, **C:\ Windows \ System32 \ Spool \ PRINTERS**.
- Reprendre vos impressions** : bouton **Démarrer**, commande **services.msc** > **Spooleur d'impression** > **Démarrer le service**.
- Accès aux paramètres avancés** : menu **Démarrer** > **Ordinateur** > **Organiser** > **Options dossiers et recherche**.
- Voir les extensions fichiers** : **Paramètres avancés** > **Affichage**, décochez **Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu**.
- Conversions avec Calc** : onglet **Affichage**, option **Calcul de la date** ou option **Conversion d'unités**.
- Calibrer son écran** : menu **Démarrer**, commande **DCCW**, suivez les instructions de l'assistant.

Sauvegarde système : menu **Démarrer** > **Panneau de Configuration** > **Système et Sécurité** > **Système** > **Protection du système**.

Créer un point de restauration : < **Créer** >

Restauration du système : < **Configurer** > cochez, **Restaurer paramètres & fichiers** > **Appliquer** > **Restauration système**.

Supprimer des points de restauration : menu **Démarrer** > **Ordinateur**, Clic-droit sur le disque, **Propriétés** > **nettoyage disque** > **Autres options** > en **restauration du système** onglet **Nettoyer**.

Rechercher dans plusieurs PDF : dans **Adobe Reader**, **Edition**, puis **Recherche avancée**, cocher **Dans tous les documents PDF** dans, déroulez la liste et **Parcourir**, Sélectionnez le **dossier** où lancer la recherche, Saisissez les **termes de votre recherche**.

Imprimer un document PDF sous forme de poster : dans **Adobe Reader**, menu **Fichier** puis **Imprimer**, bouton **Affiche**, modifiez la valeur du champ **Echelle de la mosaïque** pour ajuster le nombre de pages, définir un chevauchement, Cochez **Traits de coupe**.

Imprimer un document PDF sous la forme d'un livret : dans **Adobe Reader**, menu **Fichier** puis **Imprimer**, déroulez la liste **Face du livret**, sélectionner **Recto** et imprimer, répéter les opérations pour imprimer les **Versos**.

Réunir plusieurs pages d'un PDF en une seule lors de l'impression : dans **Adobe Reader**, menu **Fichier** puis **Imprimer**, Déroulez la liste **Mise à l'échelle**, clic sur **Plusieurs pages par feuille**. Saisir le nombre de pages. Cochez **Rotation automatique des pages**.

Créer un disque de réparation Windows : bouton **Démarrer** commande **recdisc.exe** (ne remplace pas la sauvegarde de votre système).

Restaurer les fichiers systèmes endommagés : menu **Démarrer**, exécuter **sfc /scannow**, le CD Windows peut vous être demandé.

Forcer le passage au service pack 1 : menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Système et sécurité** > **Windows Update** > **Mise à jour importante disponible** > **Windows 7 Service Pack 1** > **Installer les mises à jour**.

Enregistrer un message vocal : **Clic-droit** sur l'icône **Haut-parleurs** de la barre de tâches, puis **Périphériques d'enregistrement**.

Parlez dans le micro l'indicateur d'activité bouge. Ensuite, bouton **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Magnétophone**.

Donner plus de puissance au Wifi : menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Système et sécurité** > **Options d'alimentation** > **Modifier les paramètres du mode** > **Modifier paramètres d'alimentation avancés**, déroulez **Paramètres des cartes sans fil**, Mode **économie d'énergie** / double clic sur **Economie d'énergie maximale** à côté de **Sur batterie**. Sélectionnez **Performances maximales**.

Modifier la priorité des réseaux sans fils : icône **connexion réseau** en barre de tâches / **Ouvrir le centre réseau et partage** / **Gérer les réseaux sans fil** / Clic sur la connexion à utiliser en priorité et bouton **Monter**. Bouton **Descendre** pour diminuer la priorité.

Formater un disque ou une clé USB : menu **Démarrer** > **Ordinateur** > **clic-droit** sur le périphérique à formater, option **Formater**. système de fichiers **NTFS**, tapez un **Nom de volume** puis lancez le formatage en cliquant sur **Démarrer**.

Créer un disque réparation système : bouton **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Sauvegarde & restauration**. Sur DVD vierge.

Restauration système : paramétrer le **boot sur CD**. Booter sur le CD **Disque de réparation système**. Option **Réparer l'ordinateur**.

Créer une image système : utiliser un disque externe d'au moins 150 Go.

Réinstaller le PC comme en sortie d'usine : **HP_RECOVERY**, touche **F10** au boot, avant le chargement de Windows.

Créer un menu administrateur : Créez un dossier nommez **GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}**

Redémarrage intempestif : menu **Démarrer** > **Panneau configuration** > **Système** > **Paramètres système avancés** > **Démarrage et récupération** > en démarrage et récupération **Paramètres** > décocher, **Redémarrer automatiquement**.