

WINDOWS 8



Interface Métro ❶ composée de **tuiles**, cloisonnées dans des **groupes**.

Au premier lancement de Windows 8 : entré **identifiant** et **mot de passe**, choisir **compte local** ou **compte en ligne Microsoft**. **Barre espace** ou **molette de la souris** pour débloquer l'écran d'accueil.


Maîtriser l'Interface Metro : au **doigt** sur écran tactile, avec la **souris**, via les **touches clavier**. L'interface se contrôle à l'horizontale.

Utiliser la **barre de défilement** pour visualiser le contenu complet de l'interface ou bouton  pour **zoomer** sur l'interface.

Gestion des tuiles : **cliquer-glisser** pour **déplacer une tuile** dans un groupe. **Clic-droit** et option **Détacher...** pour **supprimer une tuile**.

Ajouter une tuile : **Win + Q** puis **clic-droit** sur l'application à ajouter et option **Épingler**.

Créer un groupe de tuiles : **glisser** une tuile vers un **espace vide** jusqu'à ce qu'une barre grise s'affiche à l'écran et relâchez la tuile.

Renommer un groupe de tuiles : **Clic** sur le bouton  de la barre de défilement en bas de l'écran puis **clic-droit** sur le groupe.

La Charms Bar ❷ : **Win + C** ou doigt à droite de l'écran, glissé vers la gauche ou curseur à droite de l'écran coin haut ou bas.

C'est le menu principal de l'interface Métro avec les icônes invariables, **Recherche**, **Partager**, **Accueil**, **Périphériques**, **Paramètres**.

La Snap Bar ❸ : **Alt + Tab** ou doigt à gauche, glissez à droite ou curseur à gauche affiche les **applications déjà lancées**. Pour fermer une application, la déplacer vers le centre bas de l'écran.

L'App Bar ❹ : **clic-droit** sur un espace libre de l'interface ou doigt sur le bord haut ou bas, revenez vers le centre, **menu contextuel**. Celui-ci évolue en fonction de l'application active.

La fonction Paramètres du PC : via la **Charms Bar** ou touches **Win + I** (ou **Win + X** menu caché du bureau).

L'explorateur : touches **Win + E**, touche **F11** pour afficher l'explorateur en mode plein écran / revenir à l'affichage normal

Le panneau de configuration : **clic-droit** sur l'icône du menu **démarrer** qui apparaît au survol du **coin bas et gauche** de l'écran.

Paramètres avancés : **Panneau configuration** > **Système sécurité** > **Système** > **Param. système avancés** > **Performances** > **Ajuster**.

Outil de nettoyage intégré : **panneau de configuration** > **Système et sécurité** > **Outils d'administration** > **Libérer de l'espace**.

Gérer différents comptes : en **Paramètres**, fonction **Utilisateur** ou option **Basculer** sur un **compte local**.

Contrôler les notifications à l'écran : en **Paramètres**, le menu **Notifications** vous permet de gérer les **alertes** (mail et calendrier).

Aperçu de l'option Général : en **Paramètres**, l'option **Général** permet d'effectuer une quantité impressionnante de réglages.

Installer de nouveaux périphériques : en **paramètres**, l'option **Périphérique** permet d'ajouter ou de retirer rapidement des appareils.

Paramétrer l'affichage : en **paramètres**, option **Ergonomie**, Contraste, Zoom, Volume, Narrateur.

Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi : en **paramètres**, onglet **Sans fil**.

Le Windows Store : 7200 applications en France dont 5700 gratuites, via la **Charms Bar**, effectuer une recherche avec * pour la France.

Catégories du Windows Store : à l'ouverture la navigation s'effectue sur **21 catégories**, (actualités, jeux, social, divertissement, etc.).

Page dédiée à une application sur le Windows Store : vous donne accès à de multiples **informations** sur cette application.

Installer, désinstaller une application Windows Store : bouton **Installation**. Pour supprimer déplacer sa tuile ou **clic droit**.


Paramètres d'une application Windows Store : lancer l'application et **Charms Bar**, option **Paramètres**.

Fermer une application Windows Store : pointeur en haut de l'écran, cliquer glisser en bas de l'écran. **Clic-droit** dans la **Snap Bar**.

Applications pré-installées : Messagerie ou Courrier, Photos, Musique, Vidéo, Contacts, Messages, Calendrier. (certaines sont payantes).

Le SkyDrive : espace de stockage en ligne gratuit jusqu'à 7 Go, pour déposer, rapatrier et partager des données.

Appeler le Bureau **1** : depuis l'Interface **Metro**, tuile **Bureau** ou touches **Win + D**.



Barre d'état **2** : à gauche, accès **interface Metro** puis les **programmes actifs**. À droite, la **barre de notification (clic-droit)** dessus pour la paramétrer.

Créer un raccourci sur le bureau **3** : **clic-droit** sur une zone vide du bureau, **Nouveau, Raccourci, Parcourir**, chercher votre logiciel, en général dans **C:\Program Files (x86)**.

Personnaliser un raccourci : **clic-droit** sur le raccourci, **Propriétés, changer d'icône**, (chercher les icônes dans **C:\Windows\System32\Shell32.dll**).

Intégrer un bouton éteindre : **Win + E, Nouvel élément, Raccourci**, entrer la commande **shutdown.exe -p** et nommer votre raccourci.

Créer le menu administrateur : **clic-droit** sur le bureau, **nouveau dossier**, nommer le **GodMode.{ED7BA470-8E54-46E5-825C-99712043E01C}**

Afficher la fonction Exécuter dans l'interface Bureau : touches **Win + R**

Fermer les applications et Windows : touches **Alt + F4**

Capturer l'écran et l'enregistrer dans le dossier Images : **Win + Impr Ecr.**

Accéder au Web : l'Internet **Explorer** installé se décline deux éditions :

Explorer « Metro », **clic-droit**, pour afficher ses **App Bar**, en haut, ajout d'onglet, en bas, barre d'adresse et boutons.

Explorer « Bureau », pour l'ouvrir, **App Bar** en bas de l'écran, et clic sur le **troisième bouton** et sélectionnez **Afficher sur le Bureau**.

L'Explorateur : **Win + E**, comprend un ruban pour réaliser des opérations, copier, coller, déplacer ou renommer un fichier ou un dossier.

Optimiser le(s) disque(s) dur(s) : depuis l'**Explorateur**, **clic-droit** sur un **disque**, fonction **Propriétés > Outils > Optimiser**.

Vérifier l'intégrité d'un disque dur : depuis l'**Explorateur**, **clic-droit** sur un **disque**, fonction **Propriétés > Outils > Vérifier**.